

1. Übersicht
2.
 - 2.1 Grundlegende Information und Installation
 - 2.2 Anbieterinformationen Konfigurieren
3. Anmeldung/Bezahlvorgang
4. Arbeitsweise/Gestaltung Bon
5. Tagesbericht / Auflösung und Informationen
6. Neue Pin Vergabe

Grundlegende Information / Installation

Grundlegende Informationen

Dieses Programm ist für den Einzelhandel entwickelt und wird für Zahlungsvorgänge via RegioCash verwendet.

Installation

Die Installation folgt Manuell. Zur Benutzung wird die Regiozahlung- DLL benötigt welche im selben Pfad wie die .exe sein muss.

The screenshot shows the main menu of the 'Regiozahlung Plus 2.1' application. The interface is divided into several sections:

- Top Section:** 'Bitte Anmelden' with the REGIOS logo.
- Second Section:** 'Anmelden' with a person icon.
- Third Section:** 'Tagesbericht drucken' with a printer icon.
- Bottom Section:** Three buttons: a red 'X' (Program beenden), 'Konfiguration' (with a document icon), and 'Arbeitsweise' (with a wrench icon). Below these buttons is the text 'pnlOben'.

Callout boxes provide the following information:

- Zeigt die aktuelle Regiozahlung Plus Version** (points to the title bar).
- Hier erfolgt die Anmeldung Seite 3** (points to the 'Anmelden' button).
- Alle Transaktionen von einem bestimmten Tag ausdrucken.**
Dies ist auch jederzeit über das Internet möglich (muss nicht an der Kasse sein!):
<http://pay.regios.eu>
Dort auf den Knopf mit den drei Linien und dann auf Kassenschnitt/Storno.
Dort können die letzten drei Tage ausgewählt werden.
Hier besteht auch die Möglichkeit zu stornieren, wenn die Transaktion noch nicht eingereicht worden ist. (points to the 'Tagesbericht drucken' button).
- Program beenden** (points to the red 'X' button).
- Hier kann man den Bon gestalten, den Dialog gestalten und viel mehr Seite 4** (points to the 'Arbeitsweise' button).
- Hier können die Anmeldedaten geändert werden (Siehe unten)** (points to the 'Konfiguration' button).

Anbieterinformationen Konfigurieren(Konfiguration)

Der Konfiguration Button dient dazu jederzeit die Anbieter Informationen zu ändern.

The configuration dialog box is titled 'Regios-Klient - Salt Version 1.7'. It contains the following fields and options:

- Mitgliedsnummer Anbieter:** A text field containing '99xxxxxx'.
- Automatische Anmeldung (keine Pinabfrage beim Programmstart):** A checkbox that is checked.
- Monitor 2 für die Kundenausgabe benutzen:** A checkbox that is unchecked.
- Mitgliedsnummer per Touch immer anbieten:** A checkbox that is unchecked.
- alternative Kennzeichnung der Währung:** A text field.
- Abweichender Regios-Klient:** A text field.

Callout boxes provide the following information:

- Hier wird die 8-Stellige Anbieter Nummer eingegeben** (points to the 'Mitgliedsnummer Anbieter' field).
- Hier kann eine Währung angegeben Werden, die dann in den Dialogen und den Bon Übernommen wird.** (points to the 'alternative Kennzeichnung der Währung' field).
- Zeigt die aktuelle Versionsnummer von der Regiocash.dll** (points to the title bar).
- Wenn aktiv muss keine Pin-Eingabe beim Anmelden eingegeben werden.** (points to the 'Automatische Anmeldung' checkbox).
- Nur erforderlich wenn von Regios eG abweichende Klient angaben erhalten** (points to the 'Abweichender Regios-Klient' field).

Die Anmeldung kann folgend ausfallen:

Konfiguration Dialog wird angezeigt

Erscheint falls keine Mitgliedsnummer in der Konfiguration gespeichert ist.

PIN abfrage

Erscheint falls Mitgliedsnummer in der Konfiguration gespeichert ist.

Automatische Anmeldung

Wird Automatisch zum Betrags- Dialog weitergeleitet falls in Konfiguration eingestellt.

Anschließend gibt man den **Betrag** ein -> **Mitgliedsnummer** -> **PIN** des Mitglieds -> **Zahlung erfolgreich!**

Die Wahrung kann in der Konfiguration geandert werden (Seite 2)

Zeigt den angemeldeten Benutzer

Bei vorhandener Eingabe wird diese geloscht.
Bei leerem Eingabefeld gelangt man wieder zum Hauptfenster.

Hier kann man den Bon der letzten Transaktion nachtraglich drucken

The screenshot shows a payment window titled 'Angemeldet : Beispiel Anmeldung'. It features a numeric keypad with digits 0-9 and a '0' key at the bottom. A text input field is labeled 'Bitte Betrag eingeben' and contains 'CH'. Below the keypad, there is a 'Summe: -' label, a red 'X' button, a green checkmark button, and a 'Letzten Bon ausdrucken' button.

Bitte Mitgliedsnummer eingeben

The screenshot shows a membership number input screen. It has a text input field with 'MiNr->' and '991xxxxx'. Below the input field are three buttons: a red 'X', a '123' button, and a green checkmark.

Hier muss die 8 Stellige Mitgliedsnummer eingegeben werden. Auch die Verwendung des **Kartenlesegerates** wird unterstutzt.

Nun muss das Mitglied den 4 Stelligen PIN eingeben.

Wenn ein Kunde den PIN mehrmals falsch eingegeben hat oder noch keinen Pin festgelegt hat folgt der Ablauf auf Seite 6.

Bitte Pin eingeben Betrag 56,00 CH

The screenshot shows a PIN input screen. It has a text input field with 'PIN->' and four dots. Below the input field are three buttons: a red 'X', a backspace button, and a green checkmark. To the right is a numeric keypad with digits 0-9.

Arbeitsweise / Gestaltung Bon

Hier kann man einen Verwendungszweck angeben, damit der Kunde später in der Transaktionseinsicht besser nachvollziehen kann wo er eingekauft hat.

Nach erfolgreicher Zahlung wird ein Dialog angezeigt dessen anzeige man verändern kann.

Bei dem Textfeld wo man den Betrag eingibt kann man Zwischen Euro und Cent auswählen. Bei einer Eingabe von 1000 wird bei Euro 1000€ ausgegeben bei Cent sind es allerdings 10.00€

Nach jeder erfolgreichen Zahlung wird x beliebig mal Automatisch ein Bon ausgedruckt

Regiocash Einstellungen

Arbeitsweise Gestaltung Bon Tagesbericht & Auflösung Informationen

Verwendungszweck (mind. 6 Zeichen)
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei der PC Gärtner GmbH !

Dialog Meldungstext
Vielen Dank!

Vielen Dank Frau Mustermann!
Vielen Dank Frau Mustermann für Ihren Förderbetrag an Muster-Projekt
Vielen Dank für Ihren Förderbetrag an Muster-Projekt in Höhe von 20,00 €
Vielen Dank Frau Mustermann für Ihren Förderbetrag an Muster-Projekt in Höhe von 20,00 €

Betrag Modus
Euro (1234 = 1234 €) Cent (1234 = 12,34 €)

Automatische Bon- Druckeinstellungen
Keine 1x Bon 2x Bon

Abbrechen Speichern

Am Ende des Bons wird standardmäßig der Text „Vielen Dank für Ihren Einkauf“ angezeigt der individuell angepasst werden kann.

Auf dem Bon ganz oben ist ein Logo wobei standardmäßig das RegioPay Logo angezeigt wird dies man mit einem eigenen Logo versehen kann.

Empfohlene Bild Größe:

Länge: 230 Pixel

Höhe: 50 Pixel

WICHTIG Nur Bilder des Formats Bitmap(.bmp) wird Unterstützt. Falls das gewünschte Logo dieses Format nicht hat, gibt es mehrere Online-Konverter die das Bild in das richtige Format umwandeln.

Regiocash Einstellungen

Arbeitsweise Gestaltung Bon Tagesbericht & Auflösung Informationen

Bon Zusatztext
Vielen Dank !

Oeffnungszeiten
Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr
Samstag 7:00 - 17:00 Uhr

Bon Logo
REGIOPAY Bild hochladen

ACHTUNG:
Nur Bilder des Formats Bitmap(.bmp) werden unterstützt!
Empfohlene Bild Größe:
Länge: 230
Höhe: 50

Bon Größe (Breite)
80cm (Standard) 58cm Bon Vorschau

Abbrechen Speichern

Hier kann die Breite des Bons angepasst werden.

Der „Bon Vorschau“ Button zeigt exakt den Bon an wie der am ende aussehen wird.

Report Preview

REGIOPAY



Datum 29.12.2017 11:51:14
Mitgliednummer 0
Transaktionsnummer 0
Betrag 0

Vielen Dank !
Oeffnungszeiten
Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr
Samstag 7:00 - 17:00 Uhr

% Progress Page 1 of 1

Tagesbericht / Auflösung und Informationen


Hier kann man einstellen ob man bevor man das Programm beenden kann immer einen Dialog angezeigt bekommt ob man den Tagesbericht ausdrucken möchte.



Hier kann die Darstellung an das Endgerät angepasst werden

Desktop: Darstellung an ein Gerät ohne Touchscreen angepasst.

Tablet: An ein Gerät mit kleinerem Display und Touchscreen angepasst



Zeigt Informationen zu dem Programm und dem System an.


Falls ein Kunde noch keine Pin festgelegt hat oder seine Pin 3 mal falsch eingegeben hat muss er sich eine neue Pin geben.

Um eine neue Pin zu vergeben muss man seine geheime Antwort eingeben. Diese besteht aus den letzten 3 Ziffern der IBAN des verknüpften Kontos.

Nun muss der Kunde einen 4 stelligen PIN festlegen.

Diesen Pin muss er dann noch einmal bestätigen.

Folgend kann der Kunde sofort seine erste Zahlung mit seinem PIN ausführen.



Bitte geheime Antwort eingeben
(Die letzten drei Ziffern der IBAN des Verknüpften Kontos)

PIN ->

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Buttons: [X] [↩] [✓]

Bitte neuen Pin eingeben

PIN ->

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Buttons: [X] [↩] [✓]

Bitte neuen Pin wiederholen

PIN ->

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Buttons: [X] [↩] [✓]

Bitte Pin eingeben
Betrag 12,44 EUR

PIN ->

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Buttons: [X] [↩] [✓]